

**Modifiche introdotte dalla versione 17.3.0 del 16.02.2009**

1	<b>Unità Vitate - Funzionalità solo per la PA</b> Possono essere modificate/ cessate le unità vitate che sono ubicate (ubicazione della particella) nella propria provincia di competenza indipendentemente dalla provincia di competenza dell'azienda. Voce di menu <a href="#">Terreni</a> → <a href="#">unità vitate</a> → <a href="#">modifica</a> Voce di menu <a href="#">Terreni</a> → <a href="#">unità vitate</a> → <a href="#">cessazione</a>
2	<b>Terreni</b> In fase di importazione delle particelle in asservimento, per ogni particella la superficie importata sarà pari alla superficie ad uso agronomico della particella già decurtata di eventuali superfici dichiarate ad uso agronomico sulla stessa.  Voce di menu <a href="#">Terreni</a> → <a href="#">importa asservimento</a>
3	<b>Terreni</b> In fase di modifica multipla, selezionando l'opzione "dichiarazione uso agronomico", per ogni particella la superficie impostata a video sarà pari alla superficie ad uso agronomico della particella già decurtata di eventuali superfici dichiarate ad uso agronomico sulla stessa.  Voce di menu <a href="#">Terreni</a> → <a href="#">modifica multipla</a>
4	<b>Terreni</b> Nell'elenco del piano colturale viene visualizzata una nuova colonna contenente la superficie <b>GRAFICA</b> derivata dal GIS. Al posto delle colonne P.S. (possibile seminativo) e A.S. (arborea specializzata) viene visualizzata un'unica colonna contenente i dati dell'eleggibilità presenti a GIS relativi alla coltura dichiarata sulla particella sul piano colturale.  Voce di menu <a href="#">Terreni</a> → <a href="#">elenco</a>
5	<b>Terreni</b> Nel dettaglio della particella, nella sezione "Particella", viene visualizzata la superficie grafica derivata dal GIS e l'elenco delle eleggibilità presenti a GIS per la particella in oggetto (dato di fotointerpretazione). La classe di eleggibilità evidenziata è quella di dettaglio (già utilizzata per il PSR).  Voce di menu <a href="#">Terreni</a> → <a href="#">dettaglio</a>
6	<b>Allevamenti</b> Nell'inserimento delle strutture di mungitura è stata aggiunta la voce "Altro". In questo caso il volume delle acque non verrà calcolato in automatico dal sistema, ma dovrà essere imputato dall'utente. Non verranno fatti controlli dal sistema sul valore immesso. Per la specie animale "suini", categoria animale "lattonzoli 7-30 kg" sono state aggiunte le sottocategorie animali "allevamento a ciclo chiuso" e "allevamento a ciclo aperto". Tutti gli allevamenti già presenti a sistema sono stati automaticamente associati alla sottocategoria animale "allevamento a ciclo chiuso". La specie animale "bovini da carne" non dovrà essere importata da BDN ma inserita direttamente dall'utente tramite l'apposita funzionalità di inserimento.  Voce di menu <a href="#">Allevamenti</a> → <a href="#">inserisci</a> Voce di menu <a href="#">Allevamenti</a> → <a href="#">modifica</a>
7	<b>Allevamenti</b> Al fine di caricare in fascicolo più volte lo stesso allevamento per distinguere all'interno dello stesso i capi in soccida dai capi in proprietà, è stata aggiunta la possibilità di importare dalla BDN lo stesso

	<p>allevamento più volte.          Pertanto un allevamento contenente sia capi in soccida che capi in proprietà dovrà essere caricato due volte in fascicolo con lo stesso codice azienda zootecnico: il primo conterrà unicamente gli allevamenti in proprietà e il secondo conterrà solo i capi in soccida.          Nella sezione detenzione l'utente dovrà indicare il proprietario e il detentore dell'allevamento unitamente all'informazione della soccida.          In caso di soccida il sistema controllerà che il detentore e il proprietario siano due soggetti distinti.          In caso di allevamento non in soccida, il sistema controllerà che il proprietario e il detentore siano lo stesso soggetto.          Per ogni allevamento pertanto, l'informazione del proprietario e del detentore sarà informazione obbligatoria.</p> <p>Voce di menu <a href="#">Allevamenti</a> → <a href="#">anagrafe zootecnica</a> → <a href="#">importa</a></p>
8	<p><b>Comunicazione 10/R</b>          Gestione della comunicazione 10/R per ogni singola UTE presente in azienda.          E' stata aggiunta la possibilità di indicare per ogni UTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni</li> <li>• acquisizioni</li> <li>• eventuali altre strutture di stoccaggio</li> <li>• altre acque reflue</li> </ul> <p>(I dati relativi agli allevamenti e alle strutture erano già caricati a sistema legati all' UTE)          Aggiunta la possibilità di indicare per ogni cessione / acquisizione se il refluo ceduto/acquisito viene stoccato o meno in azienda al fine di conteggiare correttamente il volume totale necessario all'azienda per le strutture di stoccaggio.          Aggiunta la possibilità di cedere / acquisire "altre acque reflue"</p> <p>Voce di menu <a href="#">Comunicazione 10/R</a> → <a href="#">modifica</a></p>
9	<p><b>Comunicazione 10/R</b>          Modificata la visualizzazione del totale di azoto prodotto dall'azienda: il dato visualizzato e confrontato per la verifica del rispetto dei vincoli di superficie, è al netto di eventuali cessioni e comprensivo delle acquisizioni.          Aggiunta la visualizzazione del prospetto di rispetto dei vincoli di superficie per singola UTE e per azienda          Aggiunta la visualizzazione del prospetto di rispetto dei vincoli di stoccaggio per singola UTE e per azienda          Aggiunta la visualizzazione del riepilogo degli effluenti prodotti per singola UTE          Aggiunta la visualizzazione dei dati di cessione, acquisizione, altre acque reflue, eventuali altre strutture di stoccaggio per UTE</p> <p>In testa ad ogni prospetto per UTE vengono riportate le indicazioni del comune e dell'indirizzo di ubicazione dell'UTE stessa.</p> <p>Voce di menu <a href="#">Comunicazione 10/R</a></p>
10	<p><b>Controlli</b>          In fase di validazione per Comunicazione 10/R sono stati <u>aggiunti</u> i seguenti controlli:  <b>Ricettività terreni UTE non sufficiente - Controllo warning.</b>          Il sistema segnala all'utente che l'azoto zootecnico prodotto nell'UTE (al netto delle cessioni e comprensivo delle acquisizioni) è inferiore alla ricettività massima dei terreni dell'UTE stessa.</p>

**Stoccaggio per UTE non sufficiente - Controllo warning**

Il sistema segnala all'utente che lo stoccaggio dell'UTE (somma del volume di stoccaggio di tutte le strutture legate all'UTE in oggetto) è inferiore al quantitativo di refluo prodotto dall'UTE in oggetto

**Superficie ad uso agronomico per UTE dichiarata non congruente con la SAU spandibile- Controllo warning**

Il sistema verifica per l'UTE in oggetto che, la superficie ad uso agronomico dichiarata per l'UTE sommata alla superficie in asservimento dichiarata per l'UTE sia uguale alla somma della superficie con uso del suolo idoneo allo spandimento in carico all'UTE in oggetto.

In fase di validazione per Comunicazione 10/R sono stati modificati i seguenti controlli già presenti a sistema:

**Obbligo di fare il PUA- Controllo warning.**

Per le aziende in ZVN, se l'azoto zootecnico prodotto dall'azienda è superiore a 3000 Kg il sistema segnala all'utente l'obbligo di presentare il PUA.

Per le aziende fuori ZVN, se l'azoto zootecnico prodotto dall'azienda è superiore a 6000 Kg il sistema segnala all'utente l'obbligo di presentare il PUA.

**Ricettività terreni non sufficiente - Controllo warning.**

Il sistema segnala all'utente che l'azoto zootecnico prodotto nell'azienda (al netto delle cessioni e comprensivo delle acquisizioni) è inferiore alla ricettività massima dei terreni dell'azienda stessa. Vengono conteggiati unicamente i terreni legati alle UTE Piemontesi.

**Stoccaggio non sufficiente - Controllo warning.**

Il sistema segnala all'utente che lo stoccaggio aziendale (somma del volume di stoccaggio di tutte le strutture legate all'azienda) è inferiore al quantitativo di refluo prodotto dall'azienda stessa. Vengono conteggiate unicamente le strutture delle UTE Piemontesi.

**Superficie ad uso agronomico dichiarata non congruente con la SAU spandibile. - Controllo bloccante.**

Il sistema verifica che la superficie ad uso agronomico dichiarata sommata alla superficie in asservimento dichiarata sia uguale alla somma della superficie con uso del suolo idoneo allo spandimento. Vengono conteggiate unicamente le particelle legate ad UTE Piemontesi.

**Obbligo di dichiarare le stabulazioni - Controllo bloccante.**

Il sistema verifica che siano state dichiarate le stabulazioni per tutti gli allevamenti presenti a sistema i cui giorni di pascolo dichiarati siano inferiori a 365 (allevamenti che non sono al pascolo per tutto l'anno). Il controllo viene effettuato unicamente per gli allevamenti legati ad UTE Piemontesi.

Voce di menu [Validazioni](#) → [nuova validazione](#)

**11 Documenti**

Aggiunta la possibilità in fase di inserimento / modifica di un documento territoriale di selezionare le particelle in conduzione all'azienda ad un determinato piano di riferimento.

Potranno pertanto essere associate al documento particelle presenti nel piano in lavorazione e/o particelle presenti in piani ad una determinata dichiarazione di consistenza (anche se queste particelle non sono più in conduzione all'azienda).

Questa funzionalità è attiva anche per le aziende cessate.

Voce di menu [Documenti](#) → [inserisci](#)

Voce di menu [Documenti](#) → [modifica](#)

**12 Stampa fascicolo**

Sono stati modificati i seguenti quadri della stampa del fascicolo aziendale:

**QUADRO G - Consistenza zootecnica**

	<p>Sono state aggiunte le informazioni relative alle stabulazioni, alle strutture di mungitura e alla lettiera permanente. Vengono inoltre riportate in stampa unicamente le sottocategorie animali dichiarate nella consistenza zootecnica.</p> <p><b>QUADRO I1 - Terreni</b> Nella colonna zona altimetrica sono stati riportati unicamente i codici e non più la descrizione. Al fondo di ogni tabella è stata aggiunta la legenda dei codici. La colonna titolo di possesso è stata rinominata "Cond.". In tale colonna vengono stampate il codice della conduzione e la superficie condotta.</p> <p><b>QUADRO I2 - riepilogo per destinazione d'uso.</b> Il quadro è stato eliminato dalla stampa</p> <p><b>QUADRO I4 - riepilogo per conduzione. Nuovo quadro</b> Il prospetto riporta l'elenco di tutti i titoli di possesso dichiarati nella consistenza territoriale e per ogni titolo di possesso viene riportato il totale della superficie condotta e il numero di particelle interessate.</p> <p><b>QUADRO I5 - riepilogo per macro uso. Nuovo quadro</b> Il prospetto riporta l'elenco dei macro usi del suolo presenti nel piano colturale aziendale con l'indicazione del totale della superficie utilizzata e del numero di particelle interessate.</p> <p><b>QUADRO N - Anomalie</b> Sono stati aggiunti i riferimenti al documento protocollato a sistema con cui è stata risolta l'anomalia in fase di validazione.</p> <p><b>QUADRO O - Documenti</b> E' stata aggiunta, nella colonna protocollo che riportava unicamente il numero di protocollo, l'informazione della data in cui è stato protocollato il documento.</p> <p>Voce di menu <a href="#">Stampe</a> → <a href="#">stampa fascicolo</a></p>
13	<p><b>Stampa comunicazione 10/R</b> Nel caso in cui la comunicazione 10/R sia composta da più UTE la stampa, che non ha cambiato layout, riporta i dati a livello aziendale sommando già tutte le informazioni immesse a sistema per UTE.</p> <p>Voce di menu <a href="#">Stampe</a> → <a href="#">stampa Comunicazione 10/R</a></p>
14	<p><b>Elenco soci</b> Nuova funzionalità che permette di tornare indietro nella navigazione all'interno dell'elenco soci.</p> <p>Voce di menu <a href="#">Elenco soci</a> → <a href="#">indietro</a></p>